


Kurzanleitung für die Erstellung von POP3 / IMAP E-Mail Konten unter Microsoft® Outlook® 2007


1.) Öffnen Sie Microsoft® Outlook® 2007




2.) Wählen Sie in Microsoft® Outlook® im Menüpunkt *Extras* den Punkt *Kontoeinstellungen*




3.) Klicken Sie auf *Neu...*



4.) Wählen Sie die oberste Option [Microsoft® Exchange®, POP3, IMAP oder HTTP] und klicken auf *Weiter*



5.) Aktivieren Sie das Häkchen *Servereinstellungen...* und klicken auf *Weiter*



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten

Ihr Name:
Beispiel: Melanie Speckmann

E-Mail-Adresse:
Beispiel: melanie@contoso.com


Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

6.) Wählen Sie den Punkt *Internet Mail* und klicken auf *Weiter*



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

E-Mail-Dienst auswählen

Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Microsoft Exchange
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zuzugreifen.


Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.
Outlook Mobile Service (Textnachrichten)

< Zurück Weiter > Abbrechen

7.) Füllen Sie die Felder entsprechend der vorhandenen Daten aus. Beachten Sie hierzu, dass Sie im Vorfeld ein POP3 Account und Mailadresse in Ihrer Serveroberfläche [in der Regel ist dies Confixx] angelegt haben.

[das „NR“ ist durch Ihre persönlichen Nummern auszutauschen]

Wichtig: Im Anschluss klicken Sie auf *Weitere Einstellungen*



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
 Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
 Ihr Name:
 E-Mail-Adresse:


Serverinformationen
 Kontotyp:
 Posteingangsserver:
 Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
 Benutzername:
 Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
 Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

8.) Klicken Sie hier auf Postausgangsserver und aktivieren hier das Häkchen bei der obersten Option



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
 Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Postausgangsserver

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit


Benutzername:
 Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

9.) Klicken Sie bitte auf *Weiter*



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:


Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

10.) Sie haben die Einrichtung des Mailkontos erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie bitte auf *Fertig stellen*



Neues E-Mail-Konto hinzufügen

Kontoeinrichtung abgeschlossen!

Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.